

VPSネットワーク構成図

サーバー情報


- ホスト: vps-root (85.131.243.51)
- メインネットワーク: unified-network (172.30.0.0/16)

ネットワーク図

インターネット



85.131.243.51 (VPSホスト)



Subdomain Manager

subdomain-manager

IP: 172.30.0.8

Port: 3001:3000

subdomain-redis

Port: 6379

subdomain-postgres

Port: 5432

Separate Conversation System Network

conversation_elasticsearch

Ports: 9200:9200, 9300:9300

conversation_postgres

Port: 5432:5432

conversation_redis

Port: 6379:6379

HTML Call2Arm Network

html-call2arm-nginx

Ports: 10080:80, 10443:443

→ dev.call2arm.com はこのコンテナで動作

外部アクセス可能ポート

サービス	外部ポート	内部ポート	説明
unified-nginx	80, 443	80, 443	メインのリバースプロキシ
html-call2arm-nginx	10080, 10443	80, 443	dev.call2arm.com
subdomain-manager	3001	3000	サブドメイン管理
conversation_elasticsearch	9200, 9300	9200, 9300	検索エンジン
conversation_postgres	5432	5432	会話システムDB
conversation_redis	6379	6379	会話システムキャッシュ

dev.call2arm.com へのアクセス方法

- 外部URL: `http://dev.call2arm.com:10080` または `https://dev.call2arm.com:10443`
- コンテナ名: `html-call2arm-nginx`
- 所属ネットワーク: `html-call2arm_html-call2arm-network`

SCPでのファイル転送方法

```
bash
```

```
# dev.call2arm.com (html-call2arm-nginx)にファイルを転送する場合
```

```
# 1. VPSホストに一時保存
```

```
scp /ローカルファイル root@85.131.243.51:/tmp/
```

```
# 2. Dockerコンテナにコピー
```

```
ssh vps-root
```

```
docker cp /tmp/ファイル名 html-call2arm-nginx:/usr/share/nginx/html/
```

```
# または、マウントされたボリュームがある場合は直接転送可能
```

```
# （ボリューム設定を確認する必要があります）
```